

CATV インターネット

ふるーつねっと

Windows 8 版
メール設定
Outlook / Windows Live メール

ご意見・ご質問はこちらまで


山梨CATV株式会社

住 所： 山梨市上神内川 1230 山梨ビル
電 話： 0553-22-6822
F A X： 0553-23-1471
E-MAIL： info@fruits.ne.jp

[営業時間] 平日・土曜 9:00～17:00
(日曜・祝祭日は休業)

重要

Windows 8 ではメールを使うためのソフト(メーラー)が標準では搭載されていません。



※注意※

スタート画面の「メール」は、ふる一つねっとのメールアドレスを直接送受信できません。

こちらを利用する場合は、マイクロソフトが提供するWebメールのアカウント(★1)やGmailアカウント、Exchangeサーバのアカウントが必要です。

(★1 : hotmail.com/hotmail.co.jp/outlook.com/live.jp/live.com/msn.com などのドメインを含むメールアドレス)

ふる一つねっとのメールアドレス(●●●@fruits.jp)を使用するためには別途メーラーを入手する必要があります。メーラーは数多く存在しますが、ここでは一般的に使用と思われる2種類のメーラーについて説明します。下記以外をご利用の方で設定方法が不明の場合は、山梨CATVまでお問い合わせ下さい。

方法① Microsoft Office (Word、Excel 等) 付きのパソコンを購入し Outlook を使用する場合

★3ページ「1. Outlook の設定」へお進みください。



通常、パソコンを購入すると多くの場合で Microsoft Office が搭載されている「Microsoft Office (マイクロソフト オフィス)」の中の「Outlook (アウトルック)」というメーラーを使用します。

方法② Windows Live Mail を使用する場合

★8ページ「2. Windows Live Mail の設定」へお進みください。



Microsoft Office 搭載のパソコンでない場合は Microsoft が無料で提供している「Windows Live Mail (ウインドウズ ライブメール)」というメーラーをダウンロードして入手することができます。


Windows Live Mail は、今まで Windows 標準のメーラーであった Outlook Express や Windows メールの流れを組むソフトです。

■ 1. Outlook の設定

※設定には工事時にお渡しした「登録通知書」の情報が必要となりますので、お手元にご用意してお進み下さい。

① 「Outlook」を起動します。

デスクトップ画面のタスクバーから起動




●初めて Outlook を起動する場合は「②Outlook2010 スタートアップ」画面が表示されますので、説明に従い設定を行ってください。


●すでに Outlook にメールの設定があり、メールアカウントを追加、もしくは確認をしたいという場合は 7 ページの「⑨設定の確認、追加設定」からの項をご参照ください。

タスクバーにアイコンが無い場合は・・・

スタート画面のタイル以外の場所を右クリックし、「全てのアプリ」の一覧から起動して下さい。




② 「Outlook2010 スタートアップ」画面 「次へ」ボタンをクリックし進みます。



③ 「電子メールアカウント」画面

「はい」を選び「次へ」ボタンをクリックし進みます。




④ 「自動アカウントセットアップ」画面

「サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する」のチェックをつけ「次へ」ボタンをクリックし進みます。



⑤ 「電子メールサービスの選択」画面

「インターネット電子メール」を選択して「次へ」ボタンをクリックし進みます。



⑥「インターネット電子メール設定」画面では各項目に以下の情報を入力します。

新しい電子メール アカウントの追加

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N): 山梨 太郎

電子メール アドレス(E): ●●●●@fruits.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(I): pop.fruits.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): smtp.fruits.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): ●●●●

パスワード(P): *****

パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト

この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには「アカウント設定のテスト」をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

詳細設定(M)...

最後にクリック

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

★名前

送信したメールの「差出人」に表示される名前を入力します。

メールアカウントではなく、メールを使う方の名前やニックネームなどにすると分かりやすいでしょう。

★電子メールアドレス

登録通知書 設定情報⑤に記載されているメールアドレスを入力してください。

★アカウントの種類

『 POP3 』を選択して下さい。

★受信メールサーバー 設定項目⑧の受信メールサーバーを入力してください。

旧山梨市内にお住まいの方・・・「pop.fruits.jp」

牧丘・三富地域にお住まいの方・・・「mmp.fruits.jp」

★送信メール(SMTP)サーバー 設定項目⑨の送信メールサーバーを入力してください。

旧山梨市内にお住まいの方・・・「smtp.fruits.jp」

牧丘・三富地域にお住まいの方・・・「mms.fruits.jp」

★アカウント名

登録通知書の設定項目③欄のメールアカウントを入力してください。

★パスワード

登録通知書の設定項目④欄のメールパスワードを入力してください。

全て入力したら「アカウント設定のテスト」ボタンを押しテストします。

下図のようにエラー無くテストが終了したらスト画面を閉じ、「次へ」ボタンをクリックし進みます。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[開じる] をクリックして続行してください。

中止(S)


開じる(O)

タスク	エラー	状況
受信メール サーバー (POP3) へのログイン		完了
テスト電子メール メッセージの送信		完了


テ
ミ

⑦「セットアップの完了」画面

『完了』をクリックして終了します。



⑧『Outlook』が起動します。





設定に間違いがなければこのタイミングでメールが自動受信され受信トレイに表示されます。
エラー画面が出て受信できない場合は、設定を確認してください。
文字の半角全角間違いや、パスワードの打ち間違いなどが考えられます。

メールアカウントを追加する場合は次ページ以降の「⑨メールアカウント設定の確認・追加」をご参照ください。
追加メールアカウントがない場合、設定はこれで終了です。

⑨メールアカウント設定の確認・追加

ファイルタブの『アカウント設定▼』をクリックしてから、アカウント設定(A)をクリックします。



◆設定を確認・変更する場合は

- (1) 確認したいメールアドレスの上をクリックし選択します。
- (2) 「変更ボタン」をクリックします。

5ページの「⑥インターネット電子メール設定画面」が表示されますので確認してください

◆メールアカウントの追加をする場合は(あ)「新規」ボタンをクリックします。

4ページの「⑤電子メールサービスの選択画面」と同じ画面になりますので、新規作成の手順と同様に設定を行って下さい。

Outlook の設定は以上で終了です

■2. Windows Live Mail(ウィンドウズ ライブメール)の設定

Windows Live Mail の設定を説明します。

Windows Live Mail は標準ではパソコンにインストールされていないので、最初に Microsoft のホームページからダウンロードしインストールする必要があります。


■2-1. Windows Live Mail のダウンロードとインストール

① Microsoft のダウンロードサイトを開きます。


(1) 検索エンジンにて「microsoft」と検索し、日本マイクロソフトのページをひらきます。




(2) マイクロソフトのページ上部「ダウンロード」の中の「Windows Essentials」をクリック



② 「Windows Essentials」のページで「今すぐダウンロード」ボタンをクリックし、「実行」をクリックして下さい。




※この時、ユーザーアカウント制御画面が表示されたら「はい」をクリックして下さい。




③ インストールするプログラムの選択画面では「インストールする製品の選択」をクリックします。



④ 次のページでは「メール」のみ選択します。




⑤ インストールが始まります。




⑤-1. 「Microsoft .NET Framework 3」がインストールされていない場合


下図画面が出てきますので、「Microsoft .NET Framework3 の入手」をクリックします。



⑤-2. ダウンロードセンターが表示されたら、【Change language】で日本語【Japanese】を選択して下さい。



⑤-3. 表示が日本語に変わったら「ダウンロード」をクリックします。



※推奨事項が案内されますが、必要に応じて選択して下さい。ここでは選択しません。




⑤-4. ウィンドウ下に出てくる「実行」ボタンをクリックします。




⑤-5. 選択肢が表示されるので「この機能をダウンロードしてインストールする」をクリックして下さい。



⑤-6. 「成功しました」と表示されたら、「閉じる」ボタンをクリックして下さい。



⑥ Windows Essentials 2012 インストールが完了するまで、しばらくお待ちください。



⑦ 「完了しました」と表示されたら、「閉じる」ボタンをクリックして下さい。



⑧ スタート画面に「Windows Live Mail」のタイルが追加されます。




以上で Windows Live Mail のインストールが完了しました。次ページからのメール設定へ進んでください。

■ 2-2. Windows Live Mail の設定

※設定には工事時にお渡しした「登録通知書」の情報が必要となりますので、お手元にご用意してお進み下さい。

- ①. 「Windows Live Mail」を起動します。



※初めて起動する場合、下図のような初期画面が表示されるので「承諾」ボタンをクリックして下さい。



- ②「自分の電子メール アカウントを追加する」画面

- (1) 電子メールアドレス

登録通知書 設定情報⑤欄の
メールアドレスを入力します。

- (2) パスワード

登録通知書の設定項目④欄の
メールパスワードを入力します。

- (3) 表示名

送信したメールの「差出人」に表示される
名前を入力します。
メールアドレスではなく、メールを使用する
方の名前やニックネーム等を入力します。
(後で変更が可能です)



- (4) 「電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する」にチェックをつけます。

「次へ」ボタンをクリックし進みます。

★すでにメールを使用していて、メールアドレスの追加をしたい、もしくは確認をしたいという場合は15ページの「⑥設定の確認、追加設定」からの項をご参照ください。

③メールアドレスの入力

(1)受信メールサーバーの種類

【POP】(もしくは【POP3】)を選択します。

(2)受信サーバー

設定項目⑧の受信メールサーバー

旧山梨市内にお住まいの方

「pop.fruits.jp」

牧丘・三富地域にお住まいの方


「mmp.fruits.jp」

(3)送信サーバー

設定項目⑨の送信メールサーバー

旧山梨市内にお住まいの方・・・「smtp.fruits.jp」

牧丘・三富地域にお住まいの方・・・「mms.fruits.jp」



「次へ」をクリックし進みます。

④設定完了

『完了』をクリックして設定を保存します。



⑤『Windows Live メール』が起動します。

設定に間違いがなければこのタイミングでメールが自動受信されます。

エラー画面が出て受信できない場合は、設定を確認してください。

文字の半角全角間違いや、パスワードの打ち間違いなどがよくあります。


追加のメールアカウント設定をする場合は次ページの「⑥メールアカウントの追加設定」をご参照ください。

追加メールアカウントがない場合、設定はこれで終了です。




⑥ メールアカウントを追加する場合

「アカウント」タブの中の「電子メール」をクリックして下さい。
14 ページの②からの手順と同様に設定を行ってください。



⑦ メールアカウント設定の確認する場合

変更したいメールアドレスを選択した状態で「アカウント」タブの中の「プロパティ」をクリックして下さい。



設定パネルが表示されますので、各項目をご確認下さい
(例) 表示名はこちらから変更可能です。

